



ASL
CITTÀ DI TORINO

UROCOLTURA

Campione biologico: **urina**

Materiale per la raccolta

- Contenitore di plastica sterile, a bocca larga con tappo a vite
- Sacchetto di plastica adesivo, sterile (per i pazienti pediatrici)

Regola di prelievo

Mitto intermedio

- Lavare i genitali con acqua corrente e sapone
- Asciugare con fazzoletti di carta
- Urinare scartando il primo getto
- Raccogliere il getto intermedio nel contenitore sterile

Non riempire completamente il contenitore

- Richiudere con il tappo a vite non contaminando con le dita le pareti interne del contenitore stesso.

Sacchetto adesivo (pazienti pediatrici)

- Lavare la regione sovrapubica, perianale e dei genitali esterni con soluzione detergente, risciacquare, asciugare
- Applicare il sacchetto facendolo aderire bene al perineo e alla regione sovra pubica
- Appena avviene la minzione rimuovere il sacchetto, versare l'urina nel contenitore sterile

Nel caso che la minzione non avvenga dopo 45 - 60 minuti dall'applicazione del sacchetto, esso deve essere rimosso, nuova detersione, applicazione di un nuovo sacchetto

Cateteri a permanenza

- Clampare il sistema di drenaggio a valle del dispositivo in lattice per il tempo necessario alla raccolta e disinfettare il dispositivo in lattice per il prelievo
- Aspirare con siringa ed ago di piccolo calibro 10 ml di urina dal dispositivo di prelievo
- Immettere l'urina prelevata nel contenitore sterile
- Riaprire il sistema di drenaggio

Non raccogliere l'urina dalla sacca di raccolta o sconnettendo il catetere.



ASL
CITTÀ DI TORINO

Catetere estemporaneo

- Fare un'accurata pulizia dei genitali esterni;
- Inserire il catetere nell'uretra

Le urine devono essere rimaste in vescica per almeno quattro ore

- Scartare il primo getto di urine, raccogliere il secondo getto nel contenitore sterile .

Puntura sopra pubica

L'urina è raccolta dal medico con puntura sopra pubica con siringa e successiva immissione nel contenitore sterile.

Urine da stomia

- Fare una pulizia molto accurata dello stoma con sapone ed abbondante risciacquo senza usare sostanze antisettiche
- Inserire un catetere sterile all'interno della stomia, scartare il primo getto di urine e raccogliere il secondo getto nel contenitore sterile

Conservazione

Inviare al più presto in laboratorio